

扩展

概览

Operator

集群插件

图表仓库

上架软件包

概览

该平台提供了一个全面的扩展系统，允许用户增强其 Kubernetes 集群的功能。该系统设计灵活且易于使用，使用户能够轻松地为用户添加新功能和能力。

该系统由两种主要的扩展类型组成：

- Operators：Operators 基于 Operator Lifecycle Manager (OLM) v0 框架构建，为平台提供专门的运维能力。这些扩展使得在集群内自动化管理复杂应用和服务成为可能。
- 集群插件：平台拥有专门为 Chart 类型插件设计的专有集群插件系统。该系统相比标准方法提供了更优的安装和管理体验，并配备了用户友好的界面来处理基于 Chart 的扩展。

通过支持众多 Operators 和集群插件，用户可以显著扩展平台的能力，以满足特定的运维需求和使用场景。

Operator

目录

Overview

Operator Sources

Pre-installation Preparation

Installation Mode

Update Channel

Approval Strategy

Installation Location

Installing via Web Console

Installing via YAML

Manual

1. 查看可用版本
2. 确认 catalogSource
3. 创建命名空间
4. 创建 Subscription
5. 查看 Subscription 状态
6. 批准 InstallPlan

Automatic

1. 查看可用版本
2. 确认 catalogSource
3. 创建命名空间
4. 创建 Subscription
5. 查看 Subscription 状态

Overview

基于 **OLM (Operator Lifecycle Manager)** 框架，**OperatorHub** 提供了统一的界面，用于管理 Operator 的安装、升级及生命周期。管理员可以通过 OperatorHub 安装和管理 Operator，实现 Kubernetes 应用的全生命周期自动化，包括创建、更新和删除。

OLM 主要由以下组件和 CRD 组成：

- **OLM (olm-operator)**：管理 Operator 的完整生命周期，包括安装、升级和版本冲突检测。
- **Catalog Operator**：管理 Operator 目录并生成相应的 InstallPlan。
- **CatalogSource**：一个命名空间作用域的 CRD，管理 Operator 目录源并提供 Operator 元数据（如版本信息、管理的 CRD）。平台提供了 3 个默认的 CatalogSource：**system**、**platform** 和 **custom**。**system** 中的 Operator 不会在 OperatorHub 中显示。
- **ClusterServiceVersion (CSV)**：一个命名空间作用域的 CRD，描述 Operator 的特定版本，包括其所需的资源、CRD 和权限。
- **Subscription**：一个命名空间作用域的 CRD，描述订阅的 Operator、其来源、获取渠道和升级策略。
- **InstallPlan**：一个命名空间作用域的 CRD，描述实际要执行的安装操作（如创建 Deployment、CRD、RBAC）。Operator 只有在 InstallPlan 被批准后才会安装或升级。

Operator Sources

为了明确 OperatorHub 中不同 Operator 的生命周期策略，平台提供了 5 种来源类型：

1. 灵雀云

由 灵雀云 提供和维护，包括全生命周期管理、安全更新、技术支持和 SLA 承诺。

2. Curated

从开源社区精选，版本与社区一致，无代码修改或重新编译。灵雀云 提供指导和安全更新，但不保证 SLA 或生命周期管理。

3. Community

由开源社区提供，定期更新以保证可安装性，但不保证功能完整性；无 SLA 或 灵雀云 支持。

4. Marketplace

由经过 灵雀云 认证的第三方厂商提供和维护。灵雀云 提供平台集成支持，核心维护由厂商负责。

5. Custom

由用户自行开发并上传，以满足自定义使用需求。

Pre-installation Preparation

在安装 Operator 之前，需要了解以下关键参数：

Installation Mode

OLM 提供三种安装模式：

- **Single Namespace**
- **Multi Namespace**
- **Cluster**

推荐使用 **Cluster** 模式 (**AllNamespaces**)。平台最终将升级到只支持 AllNamespaces 安装模式的 OLM v1，因此应尽量避免使用 SingleNamespace 和 MultiNamespace。

Update Channel

如果 Operator 提供多个更新渠道，可以选择订阅的渠道，例如 **stable**。

Approval Strategy

选项：**Automatic** 或 **Manual**。

- **Automatic**：当选定渠道发布新版本时，OLM 会自动升级 Operator。
- **Manual**：当有新版本时，OLM 会创建升级请求，需集群管理员手动批准后会升级。

注意：来自 灵雀云 的 Operator 仅支持 **Manual** 模式，否则安装会失败。

Installation Location

建议为每个 Operator 创建独立的命名空间。

如果多个 Operator 共享同一命名空间，其 Subscription 可能会被合并为单个 InstallPlan：

- 如果该命名空间中的某个 InstallPlan 需要手动批准且处于待审批状态，可能会阻塞同一 InstallPlan 中其他 Subscription 的自动升级。

Installing via Web Console

1. 登录 Web 控制台，切换到 **Administrator** 视图。
2. 进入 **Marketplace > OperatorHub**。
3. 如果状态为 **Absent**：
 - 从 灵雀云 Customer Portal 下载 Operator 软件包，或联系支持。
 - 使用 `violet` 将软件包上传至目标集群（详见 [CLI](#)）。
 - 在 **Marketplace > Upload Packages** 页面，切换到 **Operator** 标签页，确认上传。
4. 如果状态为 **Ready**，点击 **Install** 并按照 Operator 用户指南操作。

Installing via YAML

以下示例演示了来自 灵雀云（仅支持 Manual）和非 灵雀云 来源（支持 Manual 或 Automatic）的 Operator 安装方法。

INFO

与集群插件必须始终安装在 **global cluster**（使用 YAML 时）不同，Operator 安装在希望其运行的目标集群中。执行任何 YAML 清单前，请确保已连接至目标集群。

Manual

`harbor-ce-operator` 来自 灵雀云，仅支持 **Manual** 审批模式。

Manual 模式下，即使发布新版本，Operator 也不会自动升级，必须手动 **Approve** 后 OLM 才会执行升级。

1. 查看可用版本

```
(  
  echo -e "CHANNEL\tNAME\tVERSION"  
  kubectl get packagemanifest harbor-ce-operator -o json | jq -r '  
    .status.channels[] |  
    .name as $channel |  
    .entries[] |  
    [$channel, .name, .version] | @tsv  
  ,  
) | column -t -s $'\t'
```

示例输出：

CHANNEL	NAME	VERSION
harbor-2	harbor-ce-operator.v2.12.11	2.12.11
harbor-2	harbor-ce-operator.v2.12.10	2.12.10
stable	harbor-ce-operator.v2.12.11	2.12.11
stable	harbor-ce-operator.v2.12.10	2.12.10

字段说明：

- **CHANNEL**：Operator 渠道名称
- **NAME**：CSV 资源名称
- **VERSION**：Operator 版本

2. 确认 catalogSource

```
kubectl get packagemanifests harbor-ce-operator -ojsonpath='{.status.catalogSource}'
```

示例输出：

```
platform
```

表示 `harbor-ce-operator` 来自 `platform` catalogSource。

3. 创建命名空间

```
kubectl create namespace harbor-ce-operator
```

4. 创建 Subscription

```
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
  annotations:
    cpaas.io/target-namespaces: ""
  name: harbor-ce-operator-sub
  namespace: harbor-ce-operator
spec:
  channel: stable
  installPlanApproval: Manual
  name: harbor-ce-operator
  source: platform
  sourceNamespace: cpaas-system
  startingCSV: harbor-ce-operator.v2.12.11
```

字段说明：

- **annotation** `cpaas.io/target-namespaces`：建议设置为空，空表示集群范围安装。
- **.metadata.name**：Subscription 名称（符合 DNS 规范，最长 253 字符）。
- **.metadata.namespace**：Operator 安装的命名空间。

- **.spec.channel** : 订阅的 Operator 渠道。
- **.spec.installPlanApproval** : 审批策略 (`Manual` 或 `Automatic`) , 此处为 `Manual` , 需手动批准安装/升级。
- **.spec.source** : Operator catalogSource。
- **.spec.sourceNamespace** : 必须设置为 `cpaas-system` , 因平台提供的所有 catalogSource 均位于该命名空间。
- **.spec.startingCSV** : 指定安装的版本 (Manual 模式下必填) , 为空则默认安装渠道中最新版本。Automatic 模式下不需填写。

5. 查看 Subscription 状态

```
kubectl -n harbor-ce-operator get subscriptions harbor-ce-operator-sub -o yaml
```

关键输出 :

- **.status.state** : `UpgradePending` 表示 Operator 正等待安装或升级。
- **Condition InstallPlanPending = True** : 等待手动批准。
- **.status.currentCSV** : 当前订阅的最新 CSV。
- **.status.installPlanRef** : 关联的 InstallPlan , 必须批准后会继续安装。

6. 批准 InstallPlan

```
kubectl -n harbor-ce-operator get installplan \
  "$(kubectl -n harbor-ce-operator get subscriptions harbor-ce-operator-sub -o
  jsonpath='{.status.installPlanRef.name}')
```

示例输出 :

NAME	CSV	APPROVAL	APPROVED
install-27t29	harbor-ce-operator.v2.12.11	Manual	false

手动批准 :

```
PLAN="$(kubectl -n harbor-ce-operator get subscription harbor-ce-operator-sub -o
jsonpath='{.status.installPlanRef.name}')"
kubectl -n harbor-ce-operator patch installplan "$PLAN" --type=json -p='[{"op":
"replace", "path": "/spec/approved", "value": true}]'
```

等待 CSV 创建，Phase 变为 `Succeeded`：

```
kubectl -n harbor-ce-operator get csv
```

示例输出：

NAME	DISPLAY	VERSION	REPLACES
harbor-ce-operator.v2.12.11	Alauda Build of Harbor	2.12.11	harbor-ce-
operator.v2.12.10	Succeeded		

字段说明：

- **NAME**：已安装的 CSV 名称
- **DISPLAY**：Operator 显示名称
- **VERSION**：Operator 版本
- **REPLACES**：升级时被替换的 CSV
- **PHASE**：安装状态（`Succeeded` 表示成功）

Automatic

`clickhouse-operator` 来自非 灵雀云 来源，其审批策略可设置为 **Automatic**。
Automatic 模式下，发布新版本时 Operator 会自动升级，无需手动批准。

1. 查看可用版本

```
(
  echo -e "CHANNEL\tNAME\tVERSION"
  kubectl get packagemanifest clickhouse-operator -o json | jq -r '
    .status.channels[] |
    .name as $channel |
    .entries[] |
    [$channel, .name, .version] | @tsv
  '
) | column -t -s $'\t'
```

示例输出：

CHANNEL	NAME	VERSION
stable	clickhouse-operator.v0.18.2	0.18.2

2. 确认 catalogSource

```
kubectl get packagemanifests clickhouse-operator -ojsonpath='{.status.catalogSource}'
```

示例输出：

```
community-operators
```

表示 `clickhouse-operator` 来自 `community-operators` catalogSource。

3. 创建命名空间

```
kubectl create namespace clickhouse-operator
```

4. 创建 Subscription

```

apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
  annotations:
    cpaas.io/target-namespaces: ""
  name: clickhouse-operator-sub
  namespace: clickhouse-operator
spec:
  channel: stable
  installPlanApproval: Automatic
  name: clickhouse-operator
  source: community-operators
  sourceNamespace: openshift-marketplace

```

字段说明同 Manual 模式。

5. 查看 Subscription 状态

```
kubectl -n clickhouse-operator get subscriptions clickhouse-operator -oyaml
```

6. 验证 CSV

```
kubectl -n clickhouse-operator get csv
```

示例输出：

NAME	DISPLAY	VERSION	PHASE
clickhouse-operator.v0.18.2	ClickHouse Operator	0.18.2	Succeeded

安装成功。

Upgrade Process

1. 上传新的 Operator 版本。

2. 升级遵循 Subscription 中配置的策略：

- **Automatic Upgrade**：上传后自动升级。
- **Manual Upgrade**：
 - 批量升级：在 平台管理 > 集群管理 > 集群 > 功能 页面执行。
 - 单个升级：在 OperatorHub 中手动批准升级请求。

注意：仅 灵雀云 来源的 Operator 支持批量升级。

Cluster Plugin

目录

Overview

查看可用插件

通过 Web 控制台安装

通过 YAML 安装

non-config

1. 查看可用版本
2. 创建 ModuleInfo
3. 验证安装

with-config

1. 查看可用版本
2. 创建 ModuleInfo
3. 验证安装

升级流程

Overview

集群插件是用于扩展平台功能的工具。每个插件通过三个集群级别的 CRD 进行管理：**ModulePlugin**、**ModuleConfig** 和 **ModuleInfo**。

- **ModulePlugin**：定义集群插件的基本信息。

- **ModuleConfig**：定义插件的版本信息。每个 ModulePlugin 可以对应一个或多个 ModuleConfig。
- **ModuleInfo**：记录已安装插件的版本和状态信息。

集群插件支持动态表单配置。动态表单是简单的 UI 表单，为插件提供可定制的配置选项或参数组合。例如，安装 灵雀云容器平台 Log Collector 时，可以通过动态表单选择日志存储插件为 ElasticSearch 或 ClickHouse。动态表单定义位于 ModuleConfig 的 `.spec.config` 字段；如果插件不需要动态表单，则该字段为空。

插件通过 **violet** 工具发布。注意：

- 插件只能发布到 **global cluster**，但可根据配置安装到 global cluster 或 workload cluster。
- 同一集群内，插件只能安装一次。
- 发布成功后，平台会自动在 global cluster 创建对应的 ModulePlugin 和 ModuleConfig，无需手动修改。
- 创建 ModuleInfo 资源即可安装插件，并可选择版本、目标集群及动态表单参数。动态表单定义请参考所选版本的 ModuleConfig。更多使用说明请参见插件相关文档。

查看可用插件

查看平台提供的所有插件：

1. 进入平台管理视图。
2. 点击左侧导航菜单：**Administrator > Marketplace > Cluster Plugin**

此页面列出所有可用插件及其当前状态。

通过 Web 控制台安装

若插件显示“absent”状态，按以下步骤安装：

1. 下载插件包：
 - 访问 灵雀云 Customer Portal 下载对应插件包。

- 若无 灵雀云 Customer Portal 访问权限，请联系技术支持。

2. 上传插件包至平台：

- 使用 `violet` 工具将包发布到平台。
- 详细使用说明请参见 [CLI](#)。

3. 验证上传：

- 进入 **Administrator > Marketplace > Upload Packages**
- 切换至 **Cluster Plugin** 标签页
- 找到已上传的插件名称
- 插件详情会显示上传包的版本信息

4. 安装插件：

- 若插件显示“ready”状态，点击 **Install**
- 部分插件需填写安装参数，详见插件文档
- 无安装参数的插件点击 **Install** 后即开始安装

通过 YAML 安装

安装方式根据插件类型不同：

- 非配置插件：无需额外参数，安装简单。
- 配置插件：需填写配置参数，详见插件文档。

INFO

基于 YAML 的安装必须始终在 **global cluster** 中进行。

虽然插件本身可根据 ModuleConfig 中的亲和性设置，安装到 global cluster 或 workload cluster，但

`ModuleInfo` 资源只能在 **global cluster** 创建。

以下示例演示基于 YAML 的安装。

non-config

示例：灵雀云容器平台 Web Terminal

1. 查看可用版本

确认插件已发布，检查 global cluster 中的 ModulePlugin 和 ModuleConfig 资源：

```
# kubectl get moduleplugins web-cli
NAME      AGE
web-cli   4d20h

# kubectl get moduleconfigs -l cpaas.io/module-name=web-cli
NAME          AGE
web-cli-v4.0.4 4d21h
```

表示 global cluster 中存在 ModulePlugin `web-cli`，且版本 `v4.0.4` 已发布。

查看版本 v4.0.4 的 ModuleConfig：

```
# kubectl get moduleconfigs web-cli-v4.0.4 -oyaml
apiVersion: cluster.alauda.io/v1alpha1
kind: ModuleConfig
metadata:
  ...
  name: web-cli-v4.0.4
spec:
  affinity:
    clusterAffinity:
      matchLabels:
        is-global: "true"
  version: v4.0.4
  config: {}
  ...
```

`.spec.affinity` 定义集群亲和性，表示 `web-cli` 只能安装在 global cluster。`.spec.config` 为空，说明插件无需配置，可直接安装。

2. 创建 ModuleInfo

在 global cluster 中创建 ModuleInfo 资源安装插件，无需配置参数：

```
apiVersion: cluster.alauda.io/v1alpha1
kind: ModuleInfo
metadata:
  labels:
    cpaas.io/cluster-name: global
    cpaas.io/module-name: web-cli
    cpaas.io/module-type: plugin
  name: global-temporary-name
spec:
  config: {}
  version: v4.0.4
```

字段说明：

- `name`：集群插件临时名称，平台创建后会根据内容重命名，格式为 `<cluster-name>-<内容哈希>`，例如 `global-ee98c9991ea1464aaa8054bdacbab313`。
- `label cpaas.io/cluster-name`：指定插件安装的目标集群。若与 ModuleConfig 中的亲和性冲突，安装会失败。

注意：此标签不改变 YAML 应用的集群，YAML 仍需应用于 **global cluster**。

- `label cpaas.io/module-name`：插件名称，必须与 ModulePlugin 资源匹配。
- `label cpaas.io/module-type`：固定字段，必须为 `plugin`，缺失此字段会导致安装失败。
- `.spec.config`：对应 ModuleConfig 为空时可留空。
- `.spec.version`：指定安装的插件版本，必须与 ModuleConfig 中的 `.spec.version` 匹配。

3. 验证安装

由于 ModuleInfo 名称创建后会变更，可通过标签在 global cluster 中查找资源，查看插件状态和版本：

```
kubectl get moduleinfo -l cpaas.io/module-name=web-cli
```

NAME	CLUSTER	MODULE	DISPLAY_NAME	STATUS
global-ee98c9991ea1464aaa8054bdacbab313	global	web-cli	web-cli	Running
v4.0.4	v4.0.4	v4.0.4		

字段说明：

- **NAME** : ModuleInfo 资源名称
- **CLUSTER** : 插件安装的集群
- **MODULE** : 插件名称
- **DISPLAY_NAME** : 插件显示名称
- **STATUS** : 安装状态，**Running** 表示安装成功且运行中
- **TARGET_VERSION** : 目标安装版本
- **CURRENT_VERSION** : 安装前版本
- **NEW_VERSION** : 可升级的最新版本

with-config

示例：灵雀云容器平台 GPU Device Plugin

1. 查看可用版本

确认插件已发布，检查 global cluster 中的 ModulePlugin 和 ModuleConfig 资源：

```
# kubectl get moduleplugins gpu-device-plugin
```

NAME	AGE
gpu-device-plugin	4d23h

```
# kubectl get moduleconfigs -l cpaas.io/module-name=gpu-device-plugin
```

NAME	AGE
gpu-device-plugin-v4.0.15	4d23h

表示 global cluster 中存在 ModulePlugin **gpu-device-plugin**，且版本 **v4.0.15** 已发布。

查看版本 v4.0.15 的 ModuleConfig :

```
# kubectl get moduleconfigs gpu-device-plugin-v4.0.15 -oyaml
apiVersion: cluster.alauda.io/v1alpha1
kind: ModuleConfig
metadata:
  ...
  name: gpu-device-plugin-v4.0.15
spec:
  affinity:
    clusterAffinity:
      matchExpressions:
        - key: cpaas.io/os-linux
          operator: Exists
      matchLabels:
        cpaas.io/arch-amd64: "true"
  config:
    custom:
      mps_enable: false
      pgpu_enable: false
      vgpu_enable: false
  version: v4.0.15
  ...
```

说明 :

- 该插件仅能安装在操作系统为 Linux 且架构为 amd64 的集群。
- 动态表单包含三个设备驱动开关：`custom.mps_enable`、`custom.pgpu_enable` 和 `custom.vgpu_enable`，仅设置为 `true` 时对应驱动才会安装。

2. 创建 ModuleInfo

在 **global cluster** 中创建 ModuleInfo 资源安装插件，填写动态表单参数（例如启用 pgpu 和 vgpu 驱动）：

```

apiVersion: cluster.alauda.io/v1alpha1
kind: ModuleInfo
metadata:
  labels:
    cpaas.io/cluster-name: business
    cpaas.io/module-name: gpu-device-plugin
    cpaas.io/module-type: plugin
  name: business-temporary-name
spec:
  config:
    custom:
      mps_enable: false
      pgpu_enable: true
      vgpu_enable: true
  version: v4.0.15

```

字段说明同 non-config，配置详情请参见插件文档。

3. 验证安装

通过标签在 global cluster 中查找 ModuleInfo，查看状态和版本：

```

# kubectl get moduleinfo -l cpaas.io/module-name=gpu-device-plugin

```

NAME	CLUSTER	MODULE	DISPLAY_NAME
STATUS	TARGET_VERSION	CURRENT_VERSION	NEW_VERSION
business-7ebb241b4f77471235e57dd1ec7fbd0d	business	gpu-device-plugin	gpu-device-plugin
Running	v4.0.15	v4.0.15	v4.0.15

字段说明同 non-config。

升级流程

升级已安装插件到新版本：

1. 上传新版本：

- 按照上传流程将新版本上传至平台。

2. 验证新版本：

- 进入 **Administrator > Marketplace > Upload Packages**
- 切换至 **Cluster Plugin** 标签页
- 插件详情会显示新上传的版本

3. 执行升级：

- 进入 **Administrator > Clusters > Clusters**
- 可升级插件的集群会显示升级图标
- 进入集群详情，切换至 **Features** 标签页
- 功能组件下的升级按钮会被激活
- 点击 **Upgrade** 完成插件升级操作

Chart Repository

有关 Chart 仓库和 Helm charts 的信息，请参见 [Working with Helm Charts](#)。

Upload Packages

平台提供了一个命令行工具 `violet`，用于将从 Marketplace 中 灵雀云 Customer Portal 下载的软件包上传到平台。

`violet` 支持上传以下类型的软件包：

- **Operator**
- 集群插件
- **Helm Chart**

当 **Cluster Plugins** 或 **OperatorHub** 中的软件包状态显示为 `Absent` 时，需要使用该工具上传对应的软件包。

`violet` 的上传流程主要包括以下步骤：

1. 解包并提取软件包信息
2. 将镜像推送到镜像仓库
3. 在平台上创建 **Artifact** 和 **ArtifactVersion** 资源

目录

下载工具

Linux 或 macOS

Windows

前置条件

使用方法

`violet show`

`violet verify`

可选参数

violet push

上传 Operator 到多个集群

上传 Operator 到备用 global 集群

上传集群插件

上传 Helm Chart 到 chart 仓库

一次性上传所有软件包

下载工具

登录 灵雀云 **Customer Portal**，进入 **Downloads** 页面，点击 **CLI Tools**。下载与您的操作系统和架构匹配的二进制文件。

下载完成后，将工具安装到服务器或 PC 上。

Linux 或 macOS

非 **root** 用户：

```
# Linux x86
sudo mv -f violet_linux_amd64 /usr/local/bin/violet && sudo chmod +x
/usr/local/bin/violet
# Linux ARM
sudo mv -f violet_linux_arm64 /usr/local/bin/violet && sudo chmod +x
/usr/local/bin/violet
# macOS x86
sudo mv -f violet_darwin_amd64 /usr/local/bin/violet && sudo chmod +x
/usr/local/bin/violet
# macOS ARM
sudo mv -f violet_darwin_arm64 /usr/local/bin/violet && sudo chmod +x
/usr/local/bin/violet
```

root 用户：

```
# Linux x86
mv -f violet_linux_amd64 /usr/bin/violet && chmod +x /usr/bin/violet
# Linux ARM
mv -f violet_linux_arm64 /usr/bin/violet && chmod +x /usr/bin/violet
# macOS x86
mv -f violet_darwin_amd64 /usr/bin/violet && chmod +x /usr/bin/violet
# macOS ARM
mv -f violet_darwin_arm64 /usr/bin/violet && chmod +x /usr/bin/violet
```

Windows

1. 下载文件并重命名为 `violet.exe`，或者使用 PowerShell 重命名：

```
# Windows x86
mv -Force violet_windows_amd64.exe violet.exe
```

2. 在 PowerShell 中运行该工具。

注意：如果工具路径未添加到环境变量，运行命令时必须指定完整路径。

前置条件

权限要求

- 必须提供有效的平台用户账号（用户名和密码）。
- 账号的 `role` 属性必须设置为 `System`，且角色名称必须为 `platform-admin-system`。

注意：如果账号的 `role` 属性设置为 `Custom`，则无法使用该工具。

使用方法

`violet show`

上传软件包前，可使用 `violet show` 命令预览软件包详情。

```
violet show topolvm-operator.v2.3.0.tgz
```

```
Name: NativeStor
```

```
Type: bundle
```

```
Arch: [linux/amd64]
```

```
Version: 2.3.0
```

```
violet show topolvm-operator.v2.3.0.tgz --all
```

```
Name: NativeStor
```

```
Type: bundle
```

```
Arch: []
```

```
Version: 2.3.0
```

```
Artifact: harbor.demo.io/acp/topolvm-operator-bundle:v3.11.0
```

```
RelateImages: [harbor.demo.io/acp/topolvm-operator:v3.11.0
```

```
harbor.demo.io/acp/topolvm:v3.11.0 harbor.demo.io/3rdparty/k8scsi/csi-provisioner:v3.00  
...]
```

violet verify

使用 `violet verify` 命令在上传前验证一个或多个软件包的签名。支持两种验证方式：**checksum** 和 **GPG**。软件包（`.tgz`）及其对应的签名文件必须放在同一目录下。

```
violet verify example.tgz
```

```
# 或验证目录下所有软件包
```

```
violet verify packages_dir_name
```

示例输出：

```

verify path: /path/to/packages
===== Verification Summary =====
Verified successfully with GPG: 2 file(s)
  - /path/to/packages/redis-operator.tgz
  - /path/to/packages/mysql-operator.tgz

Verified successfully with checksum: 1 file(s)
  - /path/to/packages/nginx-controller.tgz

Verification failed: 1 file(s)
  - /path/to/packages/etcd-operator.tgz

No verification file found: 1 file(s)
  - /path/to/packages/demo-plugin.tgz

```

说明：

- **Verified successfully with GPG** — 列出的文件已成功通过 **GPG** 签名文件（`.sig` 后缀）验证。
- **Verified successfully with checksum** — 使用校验和文件（如 `.sha256`）验证通过，文件完整性无误。
- **Verification failed** — 列出的文件因签名不匹配或无效验证失败。
- **No verification file found** — 目录中未找到对应的 `.sig`（GPG）或校验和文件。

可选参数

```

--debug      使用调试日志级别。
-h, --help   显示 verify 命令的帮助信息。

```

violet push

以下示例展示常见的使用场景。

在示例之前，先介绍命令中常用的可选参数：

```

--platform-address <平台访问 URL>           # 平台访问地址，例如 "https://example.com"
--platform-username <平台用户名>             # 平台用户的用户名
--platform-password <平台用户密码>           # 平台用户的密码
--clusters <集群名称列表>                    # 指定目标集群，多个集群用逗号分隔（如
region1,region2）

--dest-repo <镜像仓库 URL>                   # 指定目标镜像仓库 URL。上传扩展到备用集群时
必须指定。

                                           当指定了 `--dest-repo`，必须提供镜像仓库的
认证信息或使用 `--no-auth`。
--username <镜像仓库用户名>                 # 指定镜像仓库的用户名。
--password <镜像仓库密码>                   # 指定镜像仓库的密码。
--no-auth                                     # 指定镜像仓库不需要认证。
--plain                                       # 指定镜像仓库使用 HTTP 而非 HTTPS。

```

上传 Operator 到多个集群

```

violet push opensearch-operator.v3.14.2.tgz \
  --platform-address "https://example.com" \
  --platform-username "<platform_user>" \
  --platform-password "<platform_password>" \
  --clusters region1,region2

```

INFO

- 如果未指定 `--clusters`，默认上传到 **global** 集群。

上传 Operator 到备用 global 集群

```

violet push opensearch-operator.v3.14.2.tgz \
  --platform-address "https://example.com" \
  --platform-username "<platform_user>" \
  --platform-password "<platform_password>" \
  --dest-repo "<standby-cluster-VIP>:11443" --username "<registry-username>" --password "
<registry-password>"

```

上传集群插件

```
violet push plugins-cloudedge-v0.3.16-hybrid.tgz \
  --platform-address "https://example.com" \
  --platform-username "<platform_user>" \
  --platform-password "<platform_password>"
```

INFO

- 上传集群插件时无需指定 `--clusters` 参数，平台会根据其亲和性配置自动分发。如果指定了 `--clusters`，该参数会被忽略。

上传 Helm Chart 到 chart 仓库

```
violet push plugins-cloudedge-v0.3.16-hybrid.tgz \
  --platform-address "https://example.com" \
  --platform-username "<platform_user>" \
  --platform-password "<platform_password>"
```

INFO

- Helm Chart 只能上传到平台提供的默认 `public-charts` 仓库。

一次性上传所有软件包

当从 Marketplace 下载多个软件包时，可以将它们放在同一目录下，一次性上传：

```
violet push <packages_dir_name> \
  --platform-address "https://example.com" \
  --platform-username "<platform_user>" \
  --platform-password "<platform_password>" \
  --clusters "<cluster_name>"
```

WARNING

当升级目标为 **global** 集群时，可以省略 `--clusters` 参数，默认上传到 global 集群。

但当升级目标为业务集群时，必须指定 `--clusters <workload_cluster_name>` 参数。